



MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES - PLANTILLA DEMO EN DRUPAL

Aprobado con Resolución Administrativa
AGETIC/RA/0045/2025, de 16 de Junio de 2025

**UNIDAD DE GESTIÓN Y ASISTENCIA
TECNOLÓGICA
(UGAT)**

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. COMPONENTES DE LA PÁGINA.....	3
2.1. BANNER DE IDENTIFICACIÓN.....	3
2.2. NAVEGACIÓN PRINCIPAL (MEGAMENU).....	3
2.3. HERO.....	4
2.4. CARRUSEL DE IMÁGENES.....	4
2.5. CARDS.....	4
2.6. CARRUSEL DE CARDS.....	5
2.7. TABLAS.....	5
2.8. MODAL.....	5
2.9. COLAPSABLE (ACORDEÓN).....	6
2.10. ENLACES.....	7
2.11. ALERTAS.....	7
2.12. POPOVERS.....	7
2.13. BREADCRUMBS.....	8
2.14. PESTAÑAS (TABS).....	8
2.15. TOOLTIPS.....	8
2.16. HEADER.....	8
2.17. FOOTER.....	9
2.18. ICONOS.....	9
3. TECNOLOGÍAS.....	10
4. RECURSOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS EXTERNOS.....	10
5. REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN.....	11
6. INSTALACIÓN DE DRUPAL.....	11
7. INSTALACIÓN DEL TEMA Y MÓDULOS PERSONALIZADOS.....	14
8. PÁGINA INSTITUCIONAL - DEMO SOBRE EL TEMA GOB.BO EN DRUPAL.....	17
8.1. PERSONALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEMO DE PLANTILLAS INSTITUCIONALES	
.....	17
8.2. PÁGINA PRINCIPAL “HOME PAGE”.....	17
8.3. MENÚ.....	19
8.4. TIPOS DE BLOQUE.....	21
8.5. TIPOS DE CONTENIDO.....	21
8.6. VISTA 	22
8.7. CONTENIDO.....	23
8.8. CONTENIDO “PÁGINA BÁSICA”.....	27

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

1. INTRODUCCIÓN.

Este manual está orientado a la creación de una página web en base a una página demo diseñada en que cumple los Lineamientos para el uso y funcionamiento de la plataforma digital del estado plurinacional de Bolivia Gob.bo.

Por otro lado, si usted desea configurar su página web sin una página demo prediseñada, puede solicitar a la AGETIC la instalación de una plantilla en blanco sobre este CMS.

2. COMPONENTES DE LA PÁGINA.

2.1. BANNER DE IDENTIFICACIÓN.

Es la identificación institucional, dando a entender al usuario que se encuentra en un sitio oficial del estado plurinacional de Bolivia, además de informar al usuario sobre el uso del protocolo https para garantizar la seguridad de la navegación.



Imagen 1.

2.2. NAVEGACIÓN PRINCIPAL (MEGAMENU).

La organización del contenido debe estar agrupada y presentada de manera jerárquica permitiendo al usuario acceder a cualquier sección de forma rápida e intuitiva ofreciendo una navegación fluida y personalizada.



Imagen 2.

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

2.3. HERO.

El componente Hero se debe presentar de forma prominente el contenido más importante de la página de inicio, dirigir al usuario hacia una acción específica (por ejemplo, conocer más, registrarse, comprar) y captar la atención del usuario y generar una primera impresión positiva.



Imagen 3.

2.4. CARRUSEL DE IMÁGENES.

En el carrusel de imágenes se debe presentar una serie de imágenes de manera dinámica y atractiva, resaltando los aspectos más relevantes del sitio, Permitir al usuario navegar entre las diferentes imágenes de forma sencilla e intuitiva, además de crear una experiencia visualmente agradable y cautivadora.



Imagen 4.

2.5. CARDS.

Presentar datos relevantes de manera clara y organizada en un formato de tarjeta para dirigir al usuario a páginas específicas relacionadas con la información presentada y ofrecer una interfaz intuitiva y fácil de usar.

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025



Imagen 5.

Existen distintos tipos de cards, cada uno de estos con distintos objetivos. Revisar las especificaciones funcionales del servicio para ver las funcionalidades de cada uno de estos.

2.6. CARRUSEL DE CARDS.

Presentar de manera organizada y visualmente atractiva una serie de tarjetas que contienen información relevante, permitir al usuario desplazarse a través de las tarjetas utilizando un carrusel, visualizando así un conjunto más amplio de información y ofrecer una interfaz intuitiva y dinámica que permita al usuario explorar el contenido de forma fácil y rápida.



Imagen 6.

2.7. TABLAS.

El componente "Tabla" permite organizar y presentar información de manera estructurada en filas y columnas, facilitando la comparación y análisis de datos. Es un elemento fundamental para visualizar conjuntos de datos de forma clara y concisa.

2.8. MODAL.

Un modal es un componente de interfaz de usuario que se superpone al contenido principal de una página, atrayendo la atención del usuario hacia una tarea o información específica. Su objetivo es proporcionar una experiencia de usuario enfocada y sin distracciones.

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025



Imagen 7.

2.9. COLAPSABLE (ACORDEÓN).

El componente "Colapsable" (también conocido como acordeón o collapse panel) permite organizar y presentar información de manera jerárquica, mostrando y ocultando secciones de contenido según la interacción del usuario. Esto facilita la navegación y reduce la sobrecarga visual en interfaces con mucha información.



Imagen 8.

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

2.10. ENLACES.

El componente "Enlace" (o "Link") es un elemento fundamental en cualquier interfaz digital que permite a los usuarios navegar entre diferentes páginas o secciones de un sitio web.



Imagen 9.

2.11. ALERTAS.

El componente "Alerta" es fundamental para comunicar mensajes importantes al usuario, ya sea para informar, advertir o confirmar una acción.



Imagen 10.

2.12. POPOVERS.

Un popover es un elemento de interfaz de usuario que proporciona información adicional al usuario cuando se activa, generalmente al pasar el cursor sobre un elemento o al hacer clic en un botón. Sirve para ofrecer contexto adicional sin interrumpir la experiencia del usuario.




Imagen 11.

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

2.13. BREADCRUMBS.

El componente Breadcrumbs proporciona al usuario una vista clara y concisa de su ubicación actual dentro de una jerarquía de páginas, facilitando la navegación y permitiendo un rápido retorno a secciones anteriores.



Imagen 12.

2.14. PESTAÑAS (TABS).

El componente "Tabs" (o Pestañas) organiza la información en secciones distintas, permitiendo al usuario ver una sección a la vez. Esto mejora la legibilidad y la experiencia del usuario al reducir la cantidad de información presentada en pantalla simultáneamente.



Imagen 13.

2.15. TOOLTIPS.

Un tooltip es un elemento de interfaz de usuario que proporciona una breve explicación o descripción adicional sobre un elemento cuando el usuario interactúa con él, generalmente al pasar el cursor sobre él. Su función principal es aclarar dudas y mejorar la comprensión del usuario.




Imagen 14.

2.16. HEADER.

El componente Header (o Encabezado) es el elemento visual superior de una página web que proporciona una identidad visual consistente al sitio, facilita la navegación y ofrece acceso a funcionalidades comunes como búsqueda y ajustes de accesibilidad.

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025



Imagen 15.

2.17. FOOTER.

El componente Footer (o Pie de página) es un elemento fundamental de una página web que proporciona información de contacto, enlaces a políticas de privacidad, términos de uso y otros recursos relevantes. Además, refuerza la identidad visual del sitio y ofrece una oportunidad adicional para la navegación.



Imagen 16.

2.18. ICONOS.

En el contenido de los portales institucionales se usarán íconos principalmente con dos propósitos:

- Diferenciar y agrupar elementos.
- Orientar al usuario mediante la asociación de señales visuales (símbolos que le sean familiares y de reconocimiento inmediato) y su significado en la selección de componentes (botones-ícono). En estos casos los íconos sintetizan la descripción de la acción asociada al componente.

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025




Imagen 17.

Si requiere información más detallada sobre cada uno de estos componentes, pueden consultar el documento de especificaciones funcionales de las plantillas web institucionales.

3. TECNOLOGÍAS.

Tecnología	Descripción
MariaDB	Gestor de base de datos
PHP	Lenguaje de programación.
Drupal	Sistema de gestión de contenidos.

Tabla 1. Tecnologías Requeridas

4. RECURSOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS EXTERNOS.

Tecnología	Descripción
Sitemp	Plugin para crear el mapa de sitio

Tabla 2. Recursos Externos

 AGETIC <small>Digitalización y Tecnología</small>	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

5. REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN.

Nombre	Versión	Descripción	Instalación
MariaDB	^10.6.18	Alternativa a MySQL, compatible con Drupal	https://mariadb.org/
PostgreSQL	^14.5	Alternativa gestor de base de datos SQL	https://www.postgresql.org/download/linux/debian
Composer	2.7.7	Gestor de dependencias de PHP (necesario para Drupal)	https://getcomposer.org/download/
Drupal Core	10.3.2	CMS para la gestión del sitio web	https://new.drupal.org/download

Tabla 3. Requisitos para la instalación

Nota: Necesitas instalar PHP asegurándote de que sea compatible con Drupal 10 y para usar PostgreSQL necesitas tener instalado el paquete php-pgsql.

6. INSTALACIÓN DE DRUPAL.

6.1. Creación del proyecto.

1. Abre una terminal y navega a la carpeta donde deseas instalar el proyecto.
2. Ejecuta el siguiente comando para instalar Drupal usando Composer y reemplazando “mi_proyecto” con el nombre de tu proyecto:

```
composer create-project drupal/recommended-project:^10.3 mi_proyecto
```

3. Accede a la carpeta del proyecto:

```
cd mi_proyecto
```

4. Tienes los siguientes métodos para levantar el proyecto puedes elegir uno de ellos:

- a. Levanta un servidor de desarrollo rápido

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

- i. Ejecuta el siguiente script:

```
php -S 127.0.0.1:8080 -t web/
```

- ii. Luego acceder a través del navegador a <http://127.0.0.1:8080>

- b. Configuración de Apache:

- i. Si prefieres usar Apache, crea un archivo de configuración virtual host:

```
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/ruta/a/mi_proyecto/web"
  ServerName midominio.local
  <Directory "/ruta/a/mi_proyecto/web">
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
```

- ii. Habilita el sitio y reinicia Apache:

```
sudo a2ensite midominio.local.conf
sudo systemctl restart apache2
```

- iii. Accede en el navegador a <http://midominio.local>.

```
http://midominio.local
```

- c. Levantar el proyecto con Docker

- i. Crea un archivo docker-compose.yml en la raíz del proyecto:

```
# Con MariaDB
version: '3.8'
services:
  drupal:
    image: drupal:10
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./web:/var/www/html
    depends_on:
      - db
  db:
```

	MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

```

image: mariadb:10.6
restart: always
environment:
  MYSQL_DATABASE: drupal
  MYSQL_USER: usuario
  MYSQL_PASSWORD: contraseña
  MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
ports:
  - "3306:3306"

```

```
```yaml
```

### # Con PostgreSQL

```

version: '3.8'
services:
 drupal:
 image: drupal:10
 ports:
 - "8080:80"
 volumes:
 - ./web:/var/www/html
 depends_on:
 - db
 environment:
 DRUPAL_DATABASE_DRIVER: pgsqldb
 DRUPAL_DATABASE_HOST: db
 DRUPAL_DATABASE_PORT: 5432
 DRUPAL_DATABASE_NAME: drupal
 DRUPAL_DATABASE_USER: usuario
 DRUPAL_DATABASE_PASSWORD: contraseña

 db:
 image: postgres:14.5
 restart: always
 environment:
 POSTGRES_DB: drupal
 POSTGRES_USER: usuario
 POSTGRES_PASSWORD: contraseña
 ports:
 - "5432:5432"
 volumes:
 - pgdata:/var/lib/postgresql/data

```

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

volumes:

pgdata:

- ii. Luego, ejecuta el siguiente comando para iniciar los contenedores:

```
docker-compose up -d
```

- iii. Accede a <http://localhost:8080> en tu navegador.

5. Una vez dado de alta el proyecto, debe configurar Drupal:

- a. Elige el idioma Español
- b. Elegir el tipo de proyecto como: Estándar
- c. Elige el tipo de base de datos MySQL, MariaDB, y llena los datos referentes a tu base de datos.
- d. Configura el nombre de tu sitio, correo electrónico, nombre de usuario, y contraseña.
- e. Y le llevara al sitio o haz click en Ir a Sitio
- f. Ve a configuración -> rendimiento -> vacía caches -> desactiva las opciones de Optimización de ancho de banda -> guardar configuración

## 7. INSTALACIÓN DEL TEMA Y MÓDULOS PERSONALIZADOS.

### 7.1. Instalación del tema.

1. Instalar el tema base “Bootstrap Barrio” con Composer:

```
composer require drupal/bootstrap_barrio:^5.5
```

2. Crear la carpeta para temas personalizados dentro del proyecto:

```
mkdir -p web/themes/custom
```

3. Copiar la carpeta del tema personalizado desde el repositorio clonado:

```
cp -r <ruta_del_repositorio>/themes/custom/ ./web/themes/
```

### 7.2. Instalación de módulos personalizados.

1. Crear la carpeta para módulos personalizados en el proyecto:

```
mkdir -p web/modules/custom
```

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

2. Copiar los módulos personalizados desde el repositorio clonado:

```
cp -r <ruta_del_repositorio>/modules/custom/ ./web/modules/
```

### 7.3. Restauración de la base de datos.

Sigue estos pasos para importar el backup.sql, la base de datos:

1. Importar el backup en MariaDB o PostgreSQL.

```
mysql -u usuario -p nombre_base_de_datos < backup.sql
```

2. Configurar Drupal para apuntar a la base de datos.

Edita el archivo `web/sites/default/settings.php` y asegúrate de que la configuración de la base de datos sea correcta.

**# MariaDB**

```
$databases['default']['default'] = array (
 'database' => '<databasename>',
 'username' => '<user>',
 'password' => '<password>',
 'prefix' => '',
 'host' => 'localhost',
 'port' => '3306',
 'isolation_level' => 'READ COMMITTED',
 'driver' => 'mysql',
 'namespace' => 'Drupal\\mysql\\Driver\\Database\\mysql',
 'autoload' => 'core/modules/mysql/src/Driver/Database/mysql/',
);
```

**# PostgreSQL**

```
$databases['default']['default'] = array (
 'database' => '<databasename>',
 'username' => '<user>',
 'password' => '<password>',
```

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

```

'prefix' => '',
'host' => 'localhost',
'port' => '5432',
'driver' => 'pgsql',
'namespace' => 'Drupal\\pgsql\\Driver\\Database\\pgsql',
'autoload' => 'core/modules/pgsql/src/Driver/Database/pgsql/',
);

```

#### 7.4. Configuración del Tema y Módulos

1. Dirigirse a la ruta:
  - URL: <http://tusitio.com/user/login> e ingresar con el usuario con rol de administrador.
2. Accede al panel de administración de Drupal:
  - URL: <http://tusitio.com/admin/appearance>
3. Busca el tema Gob.bo y en caso que no este como predeterminado haz clic en “Instalar y establecer como predeterminado”.

#### 7.5. Activar los Módulos del Tema

1. Ve a <http://tusitio.com/admin/modules>
2. Usa el buscador y escribe gobbo.
3. Asegurate que los módulos estén activados sino activa los siguientes módulos personalizados:
  - a. Bloque Carrusel
  - b. Bloques Generales Gob.bo
  - c. Módulo para Consumo de API Trámites Gob.bo
4. Guarda los cambios.

#### 7.6. Módulos externos

Se usa un módulo externo para generar el mapa de sitio.

1. Instalar “Sitemap\*” con Composer:

```
composer require 'drupal/sitemap:^2.0'
```
2. Ve a <http://tusitio.com/admin/modules>.
3. Usa el buscador y escribe “sitemap”.

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

4. Asegurate que el módulo esté activado si no activa el siguiente módulo
  - Sitemap
5. Guarda los cambios.

### 7.5. Limpieza de Caché y Configuración Final

Para aplicar todos los cambios correctamente, es importante limpiar la caché del sistema:

1. Ir a <http://tusitio.com/admin/config/development/performance>
2. Hacer clic en Vaciar todas las cachés.
3. También puedes ejecutar el siguiente comando en terminal:

```
drush cache:rebuild
```

Ya puede empezar a armar la página con los bloques y elementos disponibles.

## 8. PÁGINA INSTITUCIONAL - DEMO SOBRE EL TEMA [GOB.BO](#) EN DRUPAL.

### 8.1. PERSONALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEMO DE PLANTILLAS INSTITUCIONALES

En la página demo de Páginas Institucionales se ha incorporado imágenes, archivos y contenido lorem, para que en el momento de personalizar el administrador de la página inicie reemplazando este contenido y posteriormente incorporando más contenido según lo requiera.


### 8.2 PÁGINA PRINCIPAL “HOME PAGE”

- A. El “Home page” de una página institucional en drupal, está estructurada por las siguientes secciones:
  - Top header: el bloque que comprende esta sección es
    - “Bloque marca gob bo”
  - Top header form: el siguiente bloque ha sido denominado como
    - “Bloque filtro gobbo”
  - Encabezado:
    - Bloque de logos cabecera
  - Menú principal:

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

- “Navegación principal”
- Destacados:
  - Bloque de carrusel: Block
  - Bloque modal gobbo
- Contenido
  - Bloque titulo de Comunicados
  - Bloque de comunicados: Block
  - Bloque título Indicadores
  - Bloque de indicadores: Block
  - Bloque título Herramientas y Servicios
  - Bloque - Herramientas y servicios
  - Bloque titulo de Trámites
  - Bloque de trámites: Block
  - Bloque titulo de servicios
  - Bloque - Servicios
  - Bloque titulo de Notas de Prensa
  - Bloque viste Notas de prensa
  - Bloque Título de enlaces de Interés
  - Bloque - Enlaces de Interés
- Featured bottom first
  - Bloque de Documentos: Block
  - Organigrama
- Footer first
  - Bloque footer central: Block
- Footer fifth
  - Bloque footer créditos AGETIC

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025



Regresar al sitio | Administrar | Atajos | agetic | Anuncios

Contenido | Estructura | Apariencia | Ampliar | Configuración | Usuarios | Informes | Ayuda

Subtema Gob.bo | Claro | Olivero | Bootstrap Barrio

La colocación de bloques es específica de cada tema en su sitio. Los cambios no serán guardados hasta que haga clic en *Guardar bloques* en la parte inferior de la página.

[Mostrar regiones de bloques \(Subtema Gob.bo\)](#) [Ocultar pesos de la fila](#)

Bloque	Categoría	Región	Peso	Operaciones
Top header				<input type="button" value="Colocar bloque"/>
Bloque marca gobbo	Bloques generales Gobbo	Top header	0	<input type="button" value="Configurar"/>
Top header form				<input type="button" value="Colocar bloque"/>
Bloque filtros gobbo	Bloques generales Gobbo	Top header form	0	<input type="button" value="Configurar"/>
Encabezado				<input type="button" value="Colocar bloque"/>

**Imagen 18.**

B. Para contar con los elementos que se asignan en cada sección se gestionó la creación de los diferentes contenidos de la estructura:

- Formularios de contacto
- Menús
- Tipos de Bloque
- Tipos de Contenido
- Vistas
- Contenido: A partir de la configuración predefinida en la página demo y el contenido ejemplo incorporado, como administrador de la página debe editar e incorporar el contenido que requiera visualizar en la Página web de su institución.


### 8.3. MENÚ.

A. Para acceder al menú de navegación principal debe ir a “Estructura”, seleccionar la opción “Menú” Seleccionar la opción “Editar menú”

B. Seleccionar la opción “Añadir enlace” si requiere incorporar una nueva opción, caso contrario mantenga las opciones predefinidas.

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

C. Las nuevas opciones del menú deben formar parte de las opciones principales definidas, las opciones de menú en la vista del administrador se visualizan en la “**Imagen 19**”, las opciones de menú en la página web se visualizan en la “**Imagen 20**”



The screenshot shows the 'Edit menu' configuration page for 'Navegación principal'. The title is 'Navegación principal' and the system name is 'main'. The menu is set to 'Spanish'. Below the configuration, a table lists the menu items:

Enlace del menú	Activado	Peso	Operaciones
<a href="#">Institucional</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	-56	Editar
<a href="#">Misión, Visión, Valores y Principios</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	-50	Editar
<a href="#">Reseña Historica</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	-49	Editar
<a href="#">Objetivos Institucionales</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	-48	Editar
<a href="#">Memoria Institucional</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	-47	Editar
<a href="#">Plan Estratégico Institucional (PEI)</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	-46	Editar

**Imagen 19.**



The screenshot shows the website's main navigation menu. The menu items are:

- Institucional
- Tramites y Servicios
- Comunicación
- Normativa
- Recursos Humanos
- Contrataciones
- Contacto

The 'Institucional' menu is expanded, showing the following sub-items:


- Misión, Visión, Valores y Principios
- Reseña Historica
- Objetivos Institucionales
- Memoria Institucional
- Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Programación Operativa Anual (POA)
- Flujo de Procesos
- Presupuesto Institucional
- Programas y Proyectos de Inversión
- Auditorias
- Transparencia

**Imagen 20.**

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

## 8.4. TIPOS DE BLOQUE.

A. En esta sección se han establecido los bloques necesarios para la estructura de la página institucional, los bloques registrados se visualiza en la “**Imagen 21**”.




**Imagen 21.**

## 8.5. TIPOS DE CONTENIDO.

A. En esta sección se han establecido los tipos de contenidos necesarios para complementar la estructura y contenido de la página institucional.

B. Se recomienda mantener la configuración establecida para el demo, la lista de tipos de contenido en el administrador se visualizan en la “**Imagen 22**”

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025




**Imagen 22.**

## 8.6. VISTA

- A. Para visualizar el contenido en la página institucional se ha registrado y configurado diferentes vistas.
- B. Para mantener los campos y la visualización de estos en la página institucional, se recomienda mantener la configuración establecida, la lista de las vistas en el administrador se visualiza en la “**Imagen 23**”

 <b>AGETIC</b> <small>Digitalización de Archivos</small>	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025



**Imagen 23.**

## 8.7. CONTENIDO.


A. Desde el menú principal, seleccionar la opción “Contenido”, esta opción permite visualizar el contenido registrado a partir de un **“Tipo de contenido”** y desde la opción “Bloque” en esta sección permite visualizar el contenido registrado por **“Tipo de bloque”**.

- En la sección “Contenido” por tipo de **“Contenido”** registrar desde la opción “Añadir contenido”, “Editar” el contenido registrado como ejemplo o “Eliminar” siguiendo los siguientes pasos:
  - Para **“Añadir contenido”**, seleccionar el tipo de contenido a registrar, ejemplo “Memoria Institucional”
  - Registrar todos los campos establecidos del “Tipo de contenido” seleccionado como el ejemplo que se visualiza en la “Imagen 24”
  - Posteriormente seleccionar la opción guardar, el contenido registrado se debe visualizar en la página institucional como en la **“Imagen 25”**.
  - Para **“Editar”** un registro de contenido, desde la opción “Editar” que se visualiza en la opción desplegable en la columna de “operaciones”

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

del contenido, debe registrar el contenido a visualizar en la página institucional, tomando en cuenta el tipo de contenido al que corresponde.

- Para “**Eliminar**” debe seleccionar la opción eliminar desde la opción desplegable que se visualiza en la columna “operaciones” del contenido, posteriormente confirmar al mensaje con la opción “Eliminar” tomando en cuenta que esta acción no se puede deshacer, caso contrario seleccionar la opción cancelar.



**Imagen 24.**

 <b>AGETIC</b> <small>Digitalización de Archivos</small>	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB          INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025



**Imagen 25.**

- En la sección “Contenido” por tipo de **“Bloque”**, registrar un bloque desde la opción “Añadir bloque de contenido”, modificar el contenido de un bloque registrado con contenido ejemplo desde la opción Editar o eliminar contenido siguiendo los siguientes pasos:
  - Desde la opción **“Añadir bloque de contenido”** Seleccionar el tipo de bloque a registrar, ejemplo “Bloque cabecera”
  - Registrar todos los campos establecidos para el “Tipo de bloque” seleccionado.
  - Posteriormente seleccionar la opción “Guardar”.
  - Para **“Editar”** un registro de bloque, desde la opción “Editar”, que se visualiza en la opción desplegable en la columna de “operaciones” del contenido, debe registrar el contenido a visualizar en la página institucional, tomando en cuenta el tipo de contenido al que corresponde.
  - Para “Eliminar” debe seleccionar la opción eliminar desde la opción desplegable que se visualiza en la columna “operaciones” del contenido, posteriormente confirmar al mensaje con la opción “Eliminar” tomando en cuenta que esta acción no se puede deshacer, caso contrario seleccionar la opción cancelar.


	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

- *“Se recomienda no eliminar el contenido de un tipo de bloque, en el caso de requerir que se visualice el contenido establecido por la entidad únicamente realizar la edición del contenido con las imágenes y datos que corresponde a su institución”*

Al concluir el registro, el contenido se visualiza en la página principal, en la sección establecida en el “Diseño de bloques” “Imagen 9”, si no se ha establecido un nuevo tipo de bloque y no se ha incorporado en ninguna sección, no se visualizará el contenido del bloque registrado.

Bloque	Categoría	Región	Peso	Operaciones
Top header	Colocar bloque			
Bloque marca gobbo	Bloques generales Gobbo	Top header	0	Configurar
Top header form	Colocar bloque			
Bloque filtros gobbo	Bloques generales Gobbo	Top header form	0	Configurar
Encabezado	Colocar bloque			
Bloque de logos cabecera	Bloque de contenido	Encabezado	0	Configurar
Marca del sitio (desactivado)	System	Encabezado	-7	Activar

**Imagen 26.**



**Imagen 27.**

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025

## 8.8. CONTENIDO “PÁGINA BÁSICA”.

- A. Debe seleccionar la opción contenido
- B. Posteriormente dirigirse a la opción “Añadir contenido”
- C. Seleccionar la opción Página básica y registrar los siguientes campos
  - Título
  - Cuerpo: de la página requerida, ejemplo “Misisó, Visión y Valores”
  - Seleccionar Formato de texto “HTML completo” para visualizar un editor de texto más enriquecido.





Imagen 28.

	<b>MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS WEB INSTITUCIONALES – PLANTILLA DEMO EN DRUPAL</b>	
Código: UGAT/AIT-M21	Versión: 0	Aprobado: R.A. AGETIC/RA/0045/2025 de 16/06/2025



**Imagen 29.**

La página “Demo” cuenta con todas las secciones de la página principal, con todas las opciones de menú establecidas según normativa, y con contenido lorem registrado para cada tipo de contenido, La institución de editar el contenido lorem e incorporar nuevo contenido.